

ПО «GeoTensor»

Инструкция по установке и активации: сетевая лицензия

Установка ПО на сервер лицензий

- Запустить процесс установки. Следовать по стандартным этапам установки.
- На этапе *Выбор компонентов* выбрать пункт *Network license (server) / Сетевая лицензия (сервер)*.
- После установки основных компонентов будет предложено установить *Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)*. Необходимо установить это вспомогательное ПО, если оно ещё не установлено на данном ПК.
- Автоматически запустится процесс установки ПО *Guardant Control Center*. Необходимо установить его.
- Процесс установки завершён.
- Запустить установленную программу с помощью ярлыка на рабочем столе либо исполняемого файла *GeoTensor.exe*.
- При первом запуске откроется окно *Активация лицензии (License Activation)*. Необходимо выбрать пункт *Локальный / Сервер (Local / Network server)* и нажать на кнопку *Далее (Next)*.
- Если данный ПК имеет доступ к сети Интернет:
 - Выбрать пункт *Онлайн (Online)* и нажать на кнопку *Далее (Next)*.
 - Выбрать пункт *Активировать новую лицензию (Activate new license)* и нажать на кнопку *Далее (Next)*.
 - Ввести название компании и серийный номер. Нажать на кнопку *Применить*.
- Если данный ПК не имеет доступа к сети Интернет:
 - Выбрать пункт *Оффлайн (Offline)* и нажать на кнопку *Далее (Next)*.
 - Выбрать пункт *Активировать новую лицензию (Activate new license)* и нажать на кнопку *Далее (Next)*.
 - В соответствующей строке задать путь к папке, в которой будет создан вспомогательный файл *lic_info.dat*.
 - Нажать на кнопку *Создать (Generate)*. Файл *lic_info.dat* будет создан в выбранной папке.
 - На прерывая процесс на данном ПК, переместить файл *lic_info.dat* на ПК, имеющий доступ в Интернет.
 - На ПК с доступом в Интернет запустить утилиту *GeoTensorOfflineActivationUtility.exe*, которая идёт в комплекте с ПО GeoTensor, а также расположена на том же веб-сайте, что и данная инструкция.
 - Выбрать пункт *Activate License Key*, ввести серийный номер в поле *License Key*.
 - В нижней строке задать путь к папке, в которой находится файл *lic_info.dat*.

- Нажать на кнопку *Generate*. В выбранной папке появится файл *license_Geotensor.lic*.
 - Переместить файл *license_Geotensor.lic* на исходный ПК, который будет сервером лицензий.
 - На исходном ПК в окне *Активация лицензии (License Activation)*, которое было оставлено открытым, задать путь к папке, в которую помещён файл *license_Geotensor.lic*.
 - Нажать на кнопку *Применить (Apply)*.
- Сервер лицензий настроен. ПО «GeoTensor» готово к использованию на нём.
 - Отслеживать подключённые ПК-клиенты можно с помощью браузера, введя в адресной строке *localhost:3189*

Установка ПО «GeoTensor» на ПК-клиент

- Запустить процесс установки. Следовать по стандартным этапам установки.
- На этапе *Выбор компонентов* выбрать пункт *Network license (server) / Сетевая лицензия (сервер)*.
- После установки основных компонентов будет предложено установить *Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)*. Необходимо установить это вспомогательное ПО, если оно ещё не установлено на данном ПК.
- Процесс установки завершён.
- Запустить установленную программу с помощью ярлыка на рабочем столе либо исполняемого файла *GeoTensor.exe*.
- При первом запуске откроется окно *Активация лицензии (License Activation)*. Необходимо выбрать пункт *Клиент (сетевая лицензия) (Network Client)*.
- В строке *IP* необходимо ввести IP-адрес сервера лицензий в локальной сети.
- В строке *Порт (Port)* необходимо ввести: 3189.
- Нажать на кнопку *Применить (Apply)*.
- ПО «GeoTensor» готово к использованию.